

## Mémento d'utilisation De l'hébergement BEHostings

Dans les pages qui suivent, les données suivantes doivent être personnalisées avec vos données, à savoir :

1. **MonNomDeDomaine** : votre nom de domaine dans la plupart des cas comme par exemple : maubray.be  
Attention cependant, si votre nom de domaine n'est pas enregistré chez BEHostings, et que seuls vos boîtes mails sont hébergées chez BEHostings, vous devrez alors utiliser une URL du style <https://hostnodeX.behostings.net> où le X représente un chiffre de 1 à 6 qui a dû vous être communiqué par le passé.
2. **MonNomDUtilisateur** : C'est le nom de votre boîte mail physique, souvent le reflet de votre fonction.  
Exemple : [direction@xyz.be](mailto:direction@xyz.be), [secretariat@xyz.be](mailto:secretariat@xyz.be)
3. **MonMotDePasse** : **Le mot de passe qui vous a été communiqué initialement**
4. **MonEmail** : c'est souvent du style prenom.nom@xyz.be

N.B. : Il est possible que **MonNomDUtilisateur** soit identique à **MonEmail**

## Configuration de la boîte mail dans Outlook sur un smartphone

Voici les différentes étapes pour configurer votre boîte mail dans Outlook pour Smartphone :

1. Assurez-vous d'avoir la dernière version de Outlook installée sur le smartphone. Pour ce faire :
  - a. rendez-vous dans le PlayStore ou l'AppStore,
  - b. faites une recherche de Outlook
  - c. 3 possibilités :
    - i. INSTALLER : vous n'avez pas encore Outlook, il vous faut donc l'installer.
    - ii. METTRE A JOUR : votre version d'Outlook n'est pas à jour, mettez à jour.
    - iii. OUVRIR : votre version d'Outlook est à jour
2. Ouvrez Outlook
3. Si votre adresse avait déjà été configurée sous Outlook, supprimez le compte via « HOME » (petite maison en haut à gauche), « Paramètres » (engrenage en bas à gauche), cliquez sur le compte à supprimer et tout en bas, « SUPPRIMER LE COMPTE »
4. Ajoutez la nouvelle adresse, via HOME puis cliquez sur la petite enveloppe avec un « + » et demandez « Ajouter un compte » Si Outlook propose un compte, ignorez ce compte et passez à l'étape suivante, puis entrez **MonEmail**, puis continuez...
5. Après un moment il faudra choisir IMAP ou POP3, choisissez **IMAP**
  - a. Dans mot de passe, introduisez votre mot de passe : **MonMotDePasse**
6. Allumez alors l'interrupteur « PARAMETRES AVANCES » pour compléter les paramètres de connexions entrantes et sortantes
7. Pour Serveur de courrier entrant IMAP :
  - a. Nom d'hôte IMAP : **mail01.bhostings.net**
  - b. Port : **993**
  - c. Nom d'utilisateur : Attention, pas votre adresse email mais bien **MonNomDUtilisateur**
  - d. Le mot de passe : **MonMotDePasse**
8. Pour le Serveur de courrier sortant SMTP :
  - a. Nom d'hôte IMAP : **mail01.bhostings.net**
  - b. Port : **465**
  - c. Nom d'utilisateur : Attention, pas votre adresse email mais bien **MonNomDUtilisateur**
  - d. Le mot de passe : **MonMotDePasse**
9. Une fois cela fait, validez par le petit ✓ en haut à droite
10. Vos mails devraient commencer à arriver.